

INSTRUKCJA POBRANIA MATERIAŁU

Schistosoma haematobium (przywra krwi)

- Przed przystąpieniem do badania należy zaopatrzyć się w nowy, sterylny pojemnik do badania moczu.
- Badanie najlepiej przeprowadzać z moczu zebranego w godzinach **od 12:00 do 15:00**, koncentrując się na jego końcowym strumieniu.
- Pobranie próbki może nastąpić po uprzednim wysiłku fizycznym.
- Ilość materiału niezbędna do wykonania badania to 30 ml moczu.
- Po pobraniu materiału do sterylnego pojemnika należy przelać go do pojemniczka znajdującego się w zestawie pobraniowym.
- Próbkę należy zapakować w sposób uniemożliwiający wyciek podczas transportu, dokładnie zakręcając probówkę.
- Nie ma potrzeby używania wkładów chłodzących, ponieważ jaja pasożytów są odporne na skrajne temperatury.
- Nie zaleca się wykonywania badania w trakcie trwania menstruacji.

Zalecane jest trzykrotne pobranie próbek, które można zebrać tego samego dnia lub rozłożyć na 2-3 dni. Ważne, aby każda próbka pochodziła z innego oddania moczu w przedziale czasowym **12:00-15:00**. Jeden pojemnik umożliwia jedno pełne badanie, natomiast trzy pojemniki pozwalają na powtórzenie procedury trzykrotnie, co znacząco zwiększa szansę wykrycia jaj pasożytów. Probówkę z pobranym materiałem oraz **czytelnie i poprawnie wypełnionym skierowaniem** należy zapakować do pudełka oraz wysłać dowolną firmą kurierską w dniach poniedziałek-czwartek na adres laboratorium lub dostarczyć osobiście:

Laboratorium AL-MED

ul. Przedborska 2; 97-500 Radomsko

Materiał można także oddać osobiście w jednym z naszych punktów, bez konieczności wcześniejszego umawiania się:

- **Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 1 (CMS Allergen)**
- **Warszawa, ul. Raclawicka 127/3U**